

Engineering Base

Hinweise für den Betrieb mit Antivirus-Software

AUCOTEC AG

Hannoversche Str. 105
D- 30916 Isernhagen

Phone: +49 (0)511 61 03-0
Fax: +49 (0)511 61 40 74

www.aucotec.com

Urheberrecht: Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von **AUCOTEC AG** in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss: Texte und Software wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Herausgeber und Autoren können für etwaige fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung anders lautender Art übernehmen.

Warenzeichen: Engineering Base® ist ein eingetragenes Warenzeichen der AUCOTEC AG, Deutschland. Microsoft Office Visio®, Microsoft SQL Server und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Inhalt

1	Hinweise für den Betrieb von Engineering Base mit Antivirus-Software	1
1.1	Ordner	1
1.2	Prozesse	2
1.3	Dateitypen	2
2	Weitergehende Informationen	3

1 Hinweise für den Betrieb von Engineering Base mit Antivirus-Software

1.1 Ordner

Um Engineering Base störungsfrei zu betreiben, müssen Sie Ausnahmen in der eingesetzten Antivirusbildung Ihres Unternehmens konfigurieren. Dies gilt gleichermaßen auch für den Windows Defender, der ab Windows 10 integraler Bestandteil des Betriebssystems ist.

Folgende Ordner sind für Engineering Base rekursiv vom Scan auszunehmen
--

%ProgramFiles(x86)%\Aucotec\Engineering Base <Versionsnummer>

%ProgramData%\Aucotec

Folgende Ordner sind für jeden Benutzer rekursiv vom Scan auszunehmen
--

%Appdata%\Aucotec

Für Microsoft Visio sind z. B. folgende Ordner rekursiv vom Scan auszunehmen

Visio 2016	%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
------------	---

Visio 2019	%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
------------	---

Visio 2021	%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
------------	---

Visio 2024	%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
------------	---



Für andere Versionen von Microsoft Visio nehmen Sie bitte die Ordner analog zu Ihrer Visio-Version rekursiv vom Scan aus!

Für den Transfer von Daten verwendet Engineering Base eine Dateifreigabe, die im folgenden Ordner eingerichtet wurde:

%ProgramData%\Aucotec\Engineering Base\Tmp

Sie müssen diesen Transfer-Ordner und die folgende Freigabe auf allen lokalen Arbeitsplätzen vom Scan ausnehmen:

\\<Computernamen>\Engineering Base Transfer"

1.2 Prozesse

Folgende Prozesse sind für Engineering Base vom Scan auszunehmen
AucApplServerRemote_v*.exe
Database Manager.exe
EB Service Module.exe
EBChkEnv.exe
EngineeringBase.exe
Visio.exe

1.3 Dateitypen

Für den Export von Daten aus Engineering Base müssen Sie alle von Ihnen exportierten Dateitypen vom Scan ausnehmen.

Anbei einige Beispiele
.Dwg
.exp
.pdf
.xls
.xlsx



Alternativ zu den Dateitypen können Sie auch alle Ordner, in die exportiert wird, vom Scan ausschließen.

2 Weitergehende Informationen

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, den Hinweisen von Microsoft und Ihres Antivirus-Tool-Herstellers zu folgen.

Microsoft allgemein	https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/953.microsoft-anti-virus-exclusion-list.aspx
Windows	https://support.microsoft.com/kb/822158
SQL-Server	https://support.microsoft.com/de-ch/help/309422/choosing-antivirus-software-for-computers-that-run-sql-server
Windows Defender	https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/configure-exclusions-windows-defender-antivirus